Calendriers SNAA-UNSA 2027 — imprimer chez soi

Notice : impression, découpe et pliage — versions pour imprimante domestique

1 Quel fichier imprimer ?

Fichier	Contenu	Taille après découpe
…_POCHE_A4_2_EXEMPLAIRES	2 calendriers de poche par feuille	267 x 93.45 mm (plié : 66.75 x 93.45)
…_POCHE_A4_RECTO_VERSO	1 calendrier de poche, plus lisible	279 x 97.65 mm (plié : 69.75 x 97.65)
…_CLASSIQUE_A4_RECTO_VERSO	Calendrier A4 (janv.-juin / juil.-déc.)	273.2 x 193.2 mm (imprimé avec marge blanche)

Les calendriers de poche sont réduits (89 % ou 93 % du format 300 x 105 mm) car une imprimante domestique ne peut pas imprimer jusqu'au bord d'une feuille de 297 mm. Le graphisme est identique au modèle. Le calendrier A4 est imprimé avec une marge blanche ; il n'est pas nécessaire de le découper.

2 Format : A4 paysage



Papier : A4 (21 x 29,7 cm), orientation PAYSAGE.
Conseillé : papier mat ou satiné de 120 à 170 g/m², recto-verso.
Bac : chargement manuel conseillé pour les papiers épais.

3 Échelle : 100 % (taille réelle)

Dans la fenêtre d'impression, choisir « Taille réelle » ou « 100 % ».
NE PAS cocher « Ajuster », « Adapter à la page », « Réduire les pages trop grandes » ni « Remplir la page ».
Sinon les repères de coupe ne correspondent plus aux dimensions indiquées ci-dessus.
Qualité : « Élevée » ou « Photo » pour la lisibilité des petits caractères.

4 Recto-verso : retourner sur le bord COURT



Option du pilote : « Retourner sur le bord court » (Mac : « Reliure bord court » ; Windows : « Retourner sur les bords courts »). On tourne la feuille comme la page d'un livre : le verso doit être À L'ENDROIT. Imprimante sans recto-verso automatique : imprimer la page 1, remettre la feuille dans le bac (sens à tester sur une feuille brouillon), puis imprimer la page 2.

Essai obligatoire avant d'imprimer en nombre (1 feuille) :

- Regarder la feuille par transparence devant une fenêtre : les traits de coupe du recto et du verso doivent se superposer.
- Un décalage de 1 à 2 mm est courant sur une imprimante domestique : il reste invisible grâce aux marges blanches entre les mois et au fond perdu de 1,5 mm. Au-delà, utiliser le réglage « alignement recto-verso » de l'imprimante.
- Si le verso est à l'envers (tête-bêche) : choisir l'autre option de retournement (bord long / bord court).